

BOM for Windows Ver.8.0 SNMP トラップ受信機能 ユーザーズマニュアル

免責事項

本書に記載された情報は、予告無しに変更される場合があります。セイ・テクノロジーズ株式会社は、本書に関してい かなる種類の保証(商用性および特定の目的への適合性の黙示の保証を含みますが、これに限定されません)もいたし ません。

セイ・テクノロジーズ株式会社は、本書に含まれた誤謬に関しての責任や、本書の提供、履行および使用に関して偶発 的または間接的に起こる損害に対して、責任を負わないものとします。

著作権

本書のいかなる部分も、セイ・テクノロジーズ株式会社からの文書による事前の許可なしには、形態または手段を問わ ず決して複製・配布してはなりません。

商標

本ユーザーズマニュアルに記載されている「BOM」はセイ・テクノロジーズ株式会社の登録商標です。また、本文中の 社名、製品名、サービス名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

なお、本文および図表中では、「TM」(Trademark)、「(R)」(Registered Trademark)は明記しておりません。

目次

本書について

表記について

使用方法

環境説明

第1章 システム構成

- 1. 動作概要
- 2. システム要件
- 第2章 インストール
 - 1. 動作環境
 - (1) BOM SNMPトラップ受信機能の動作要件
 - (2) 対応SNMPバージョンについて
 - (3) 対応MIBについて
 - (4) MIBファイルの保存場所について
 - 2. 事前準備
 - 3. インストール手順
 - (1) BOM SNMP マネージャーサービスのインストール
 - (2) SNMP マネージャーサービスの受信設定 UIからの設定方法(v1、v2c用)
 - (3) SNMPマネージャーサービスの受信設定 設定ファイルからの方法(v3用)

第3章 アンインストール

- 1. 事前準備
- 2. アンインストール手順

```
第4章 設定ファイルの編集
```

- 1. EventLevel.txt
- 2. FilterDeny.txt
- 3. FilterAllow.txt
- 4. GetOIDList.txt
- 5. SnmpV3Setting.txt
- 6. 設定ファイル暗号化ツール
- 第5章 SNMPトラップ受信

第6章 BOM マネージャーとの連携

- 1. BOM SNMP トラップ受信機能監視テンプレートについて
 - (1) 注意点
 - (2) テンプレートの詳細について
 - (3) BOM SNMP トラップ受信機能監視テンプレート適用方法

第7章 FAQ

第8章 ライセンス表記

本書について

表記について

本書では、以下のとおり省略した記載を行う場合があります。

製品名、または省略しない表記	本書での記載(略称)
BOM for Windows Ver.8.0 SR2	BOM 8.0
BOM for Windows Ver.8.0 SNMP トラップ受信機能	BOM SNMP トラップ受信機能

使用方法

本書には、BOM SNMPトラップ受信機能を使用する際に必要となる詳細な情報と手順が記載されています。

- BOM 8.0のインストールに関しては'BOM for Windows Ver.8.0 インストールマニュアル'を参照してください。本 書はインストールが正常終了した後の実際の使用方法について記述しています。
- 本書を使用するには、Microsoft Windowsオペレーティングシステムについての実際的な知識と、BOM 8.0の基本 的な知識、SNMPに関する基本的な知識が必要です。
- 本書には外部のウェブサイトへの URL が記載されている場合があります。
 PDF 形式のユーザーズマニュアルでは使用する PDF リーダーによってこの URL が自動的にリンク化される場合が ありますが、URL に改行が含まれていると正しいリンク先に遷移できません。このような場合は URL をコピー し、ブラウザーに貼り付けて表示してください。
- 本書に更新・訂正などが生じた際は、弊社ウェブサイト上で情報を公開しますので、あわせて参照してください。

環境説明

- 本書では、コンピューターの操作画面として、主にWindows Server 2022で取得した画像を使用しています。お使いの OS によって表示内容が若干異なる場合がありますが、適宜読み替えてください。
- 本書では"ProgramData"フォルダーがCドライブ直下に存在することを前提としています。何らかの理由で移動させている場合は、現況に合わせて読み替えてください。

第1章 システム構成

1. 動作概要

BOM SNMPトラップ受信機能は、BOM 8.0が導入済みのWindowsコンピューターにBOM SNMP マネージャーサービス を追加インストールすることにより動作します。

他のコンピューターやネットワーク装置など、SNMPトラップ送信に対応した機器などから送信されたSNMPトラップを 受信し、受信したSNMPトラップをWindows OSのアプリケーションイベントログに出力します。また、受信したトラ ップに対応したMIBファイルを正しいフォルダーにコピーすることにより、トラップをデコードしてイベントログへ出 力することも可能です。

このイベントログに出力されたBOM SNMPトラップ受信機能のログをBOM 8.0のイベントログ監視を使って監視することにより、BOM 8.0の監視や各種アクションと連係した動作を実現することができます。

2. システム要件

- インストール先のOSやシステム構成が、BOM 8.0の動作要件に適合していること
- BOM 8.0がインストールされ正常に動作していること
- SNMPトラップ受信に必要なポートが開放されていること
- インストール先ボリュームに15MB以上の空き容量があること
- Windows OS標準の SNMP Trap を停止(無効)にしても問題の無い環境であること

第2章 インストール

1. 動作環境

(1) BOM SNMPトラップ受信機能の動作要件

BOM SNMPトラップ受信機能は、Windowsベースのコンピューターで動作します。

導入先コンピューターについては、'BOM for Windows Ver.8.0 インストールマニュアル'のシステム要件で確認してください。

(2) 対応SNMPバージョンについて

BOM SNMPトラップ受信機能は、以下のSNMPバージョンに対応しています。

	v1 (※1)
対応バージョン	v2c
	v3 (※2)

※1 RFCに準拠している為、IPv6のみの環境下では正常に動作しません。詳細はRFC1175を参照してください。 ※2 UI上で設定することはできません。詳細は以下を参照してください。

'SNMPマネージャーサービスの受信設定 設定ファイルからの方法(v3用)'

(3) 対応MIBについて

ハードウェアベンダー、ソフトウェアベンダーなどから提供されているMIBを適用する場合には、以下の内容に準拠した書式のMIBファイルを適用することが可能です。

準拠が必要なRFC番号	RFC2578-Structure of Management Information Version 2 (SMIv2)
	RFC2579-Textual Conventions for SMIv2
	RFC2580-Conformance Statements for SMIv2
なお、SNMPトラップの制限事	頂については、Net-SNMPの公開サイトを確認してください。また、重大な制限事項・弊

なお、SNMPトラップの制限事項については、Net-SNMPの公開サイトを確認してください。また、重大な制限事項・弊 社サービス独自の制限事項については、弊社Webサイトで情報を公開します。

(4) MIBファイルの保存場所について

ハードウェアベンダー、ソフトウェアベンダーなどから提供されているMIBを適用する場合は、下記の場所へ該当のMIB ファイルを保存してください。

C: ¥ProgramData¥SAY Technologies ¥BOMW8¥Environment¥Config¥snmp¥mibs

2. 事前準備

BOM SNMP マネージャーサービスをインストールするには、以下の設定を事前に行う必要があります。

- 。 管理者権限を持つアカウントにてログインしていること
- Windows監視インスタンスのライセンスキーが登録してあること
 - 評価版ライセンスキーは評価期間が切れているものを使用することはできません。
- SNMPトラップ受信が正常に行えること(ポート番号:162が開放されていること)
- BOM 8.0 マネージャーを終了していること
 - 監視サービスは稼働していても問題ありません。
- BOM 8.0 コントロールパネルを終了していること

3. インストール手順

SNMPトラップ受信コンピューターにBOM SNMP マネージャーサービスをインストールする手順は以下のとおりです。 なお、インストール作業には管理者権限が必要です。管理者権限を持つアカウントにてログオンの上、作業を行ってく ださい。

• 以降の手順は必要な作業項目の概要のみを抽出した概略手順です。BOM 8.0の詳細な導入手順については、'BOM for Windows Ver.8.0 インストール マニュアル'を参照してください。

(1) BOM SNMP マネージャーサービスのインストール

- 1. BOM 8.0のインストールパッケージに格納されている"autorun.hta"を実行し、インストールランチャーを起動します。
- 2. "BOM 8.0 のインストール"直下にある"基本製品"をクリックし、セットアップウィザードを起動します。
- 3. "プログラムの保守"画面まで進め、"変更"ラジオボタンが有効になっていることを確認して[次へ]ボタンをクリック します。
- 4. "カスタムセットアップ"画面で"SNMP マネージャーサービス"のアイコンをクリックし、"この機能をローカルのハ ードディスク ドライブにインストールします。"を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。

カスタム セットアップ インストールするプログラムの機能を選択してください。
下のリストにあるアイコンをクリックして、機能のインストール方法を変更してください。
 この機能をローカルのハードディスクドライブにインストールします。 □ B この機能、およびすべてのサブ機能をローカルのハードディスクドライブにインストールします。 × この機能を使用できないようにします。
C:¥Program Files¥SAY Technologies¥
InstallShield < 戻る(<u>B</u>) 次へ(<u>N</u>) > キャンセル

- 5. 以降はセットアップウィザードに従い、"BOM SNMP マネージャーサービス"のインストールを完了させます。
 - インストールの際、自動でBOM 8.0 SNMPマネージャーサービス(BOM8SNMPManageService)をWindows
 Defender ファイアウォールの「受信規則の例外」へ追加します。

(2) SNMP マネージャーサービスの受信設定 UIからの設定方法(v1、v2c用)

BOM SNMP マネージャーサービスでSNMPトラップ(v1, v2c)を受信するためには、事前に送信元SNMPトラップエ ージェントを設定する必要があります。

- ※ v3はUI上で設定できません。設定方法は以下を参照してください。 'SNMPマネージャーサービスの受信設定設定ファイルからの方法(v3用)'
- 1. スタートメニューより"BOM 8.0 コントロールパネル"を選択し、BOM 8.0 コントロールパネルを起動します。
- 2. 「SNMPマネージャーサービス」タブを選択し、[設定]ボタンをクリックします。

😭 BOM コントロールパネル			×
BOMバックアップサービス 監視サービス	集中監視Webサービス アーカイブサービス	ツール SNMPマネージ	バージョン ヤーサービス
SNMPマネージャーリーとXI SNMPトラップを受信し、イ	スステータス(ローカル)	です。	
企 停止	-1.com	BB\$6(C)	(c.t.)T
	E7.7E(Y)	開炉(2)	停正(1)
		閉じる(<u>C</u>)	ヘルプ



4. SNMPトラップ受信設定先のBOMを指定します。

ここでは"ローカルコンピューター"を選択し、管理者モードパスワードを入力後[次へ]ボタンをクリックします。

💻 E	3OM SNMP 設定ウィザード		×
設	定先BOMの指定 接続先BOMを指定して、ポート	番号とパスワードを入力してください。	
	接続先 ●□-カルコンピューター(L)		
	O $\overline{0}$ $\overline{1}$ 1		
	BOM ポート番号(<u>P</u>)	20080 (デフォルト: 20080)	
		● IPv6アドレスはプラケット("["と"]")で囲んでください。	
	管理者モードパスワード(<u>W</u>)		
		< 戻る(<u>B</u>) 次へ(<u>N</u>) >	キャンセル

5. SNMPトラップ送信元の設定を行うため、[追加]ボタンをクリックします。

B 🚆 AZ	BOM SNMP 設定ウィ MPマネージャーサー 接続先のSNMPマ NMPマネージャーサー 現在のステータス	(ザード(local) ど スとSNMPトラップの受信 ネージャーサービスの開始・何 ビス	設定 亭止と受信	するSNMPトラッ 設定後の状態	プの指定を行ってください。	×
S	 停止 NMPトラップ受信設け トラップ受信有無 有効 	定(1/100) 表示名	トラップネ (ALL)	○開始(<u>S</u>) 送信元	 ● 停止(コミュニティ名 (ALL) 	
	追加(<u>A</u>) 編集(⊆) 削除(<u>R</u>) 全て削り	徐(<u>X</u>)	< 戻る(<u>B</u>)	有効(<u>E</u>) 次へ(<u>N</u>) >	無効(D) キャンセル

- 6. SNMPトラップ送信元情報のIPアドレスを入力し、[OK]ボタンをクリックします。
 - コミュニティ名を指定する場合は、"指定"ラジオボタンをクリックしてコミュニティ名を入力してください。

SNMPトラップ受信設定	×
☑ SNMPトラップ受信有無(Y)	
表示名(E) バックアップ機	
SNMPトラップ送信元	
●指定(S) 192.168.1.11	Ц
● IPv6アドレスはブラ・ コミュニティ名 ④ 全て(Z)	ケット ("["と"]") で囲んでください。
○指定(<u>W</u>)	
〇全て(A) 送信されたSNI	MPトラップ全てを受信対象とします。
	OK キャンセル

SNMPトラップ受信有無のチェックボックスは、設定されたSNMPトラップ受信設定の有効/無効を切り替えます。

「無効」=「明示的に受信を拒否する設定」ではありません。

- コミュニティ名に指定できる文字列は、半角英字大文字、小文字、数字、半角スペースおよび以下の特殊 記号です。
 - カッコは指定することができません。

!"#\$%&'*+,-./:;<=>?@ ¥^_` |~

- IPアドレスを指定する場合、コミュニティ名の設定("全て"または"指定"で入力)は必須です。
- 7. 入力した設定内容が反映されたことを確認し、[次へ]ボタンをクリックします。

 BOM SNMP 設定ウィ SNMPマネージャーサーと 接続先のSNMPマ SNMPマネージャーサー 現在のステータス (停止) 	(ザード(local) ど スとSNMPトラップの受信 ネージャーサービスの開始・停 ビス	設定 5止と受	信するSNMPトラッ 設定後の状態 〇 開始(<u>S</u>)	プの指定を行ってく	× ださい。 停止(1)
, SNMPトラップ受信設; トラップ受信有無 有効 有効	定(2/100) 表示名 バックアップ機	トラップ (ALL) 192.16	f送信元 58.1.11	コミュニティ名 (ALL) (ALL)	
追加(<u>A</u>) 福集(<u>C</u>) 削除(<u>R</u>) 全て削除	₹(<u>X</u>)	< 戻る(<u>B</u>)	有劾(次へ(<u>N</u>) >	E) 無効(D) キャンセル

- SNMPトラップ受信設定に登録された条件は、以下の優先順位(1.→2.→3.)に沿って判定します。
 - 1. 「送信元アドレス」と「コミュニティ名」が指定された条件
 - 2. 「送信元アドレス」が指定され、「コミュニティ名」が"(ALL) "の条件
 - 3. 「送信元アドレス」と「コミュニティ名」の両方が"(ALL) "の条件

8. 設定内容の更新確認要求ダイアログが出力されます。[OK]ボタンをクリックします。

確認		×
?	表示している内容でSNMPマネージャーサービス状態及び SNMPトラップの受信設定を更新しますがよろしいですか?	
	OK キャンセル	

- 9. 設定内容変更およびサービス起動が自動で開始します。
- 10. サービス起動が完了したことを確認し[次へ]ボタンをクリックします。

💻 BOM SNMP 設定ウィザード(local)	×
SNMPトラップ受信設定中 前項で設定したSNMPトラップの受信設定を設定しています。	
SNMPトラップ受信設定を設定します。 SNMPトラップ受信設定を設定しました。	
SNMPトラップ受信設定が完了しました。	
< 戻る(<u>B</u>) 次へ(<u>N</u>) >	キャンセル

11. [完了]ボタンをクリックします。以上でSNMP受信設定は完了です。

💻 BOM SNMP 設定ウィザード(local)		\times
Meril Bom SNMP 設定ウイザード(local)	SNMPトラップの受信設定が完了しました。	×
	完了(E) キャンセル	/

(3) SNMPマネージャーサービスの受信設定 設定ファイルからの方法(v3用)

BOM SNMP マネージャーサービスでSNMPトラップ(v3)を受信するためには、事前に送信元SNMPトラップの設定フ ァイルへ各種パラメーターを指定する必要があります。

※ イベントビューアーが起動されている場合には閉じてから実施してください。

- 1. スタートメニューより"BOM 8.0 コントロールパネル"を選択し、BOM 8.0 コントロールパネルを起動します。
- 2. 「SNMPマネージャーサービス」タブを選択し、SNMPマネージャーサービスが開始されていた場合には[停止]ボタ ンをクリックします。

😭 BOM コントロールパネル			×
BOMバックアップサービス 監視サービス	集中監視Webサービス アーカイブサービス	ス ツール SNMPマネージャ	バージョン ーサービス
SNMPマネージャーサービス SNMPトラップを受信し、^	は指定されたSNMPトラップ イベントログに書き込むサービス	エージェントから スです。	
- SNMPマネージャーサービ	スステータス(ローカル)		
停止			
	設定(<u>Y</u>)	開始(<u>S</u>)	亭止(<u>T</u>)
	_		
		閉じる(<u>C</u>)	ヘルプ

3. 以下のフォルダー配下にある、"SnmpV3Setting.txt"ファイルを開きます。

C: ¥ProgramData¥SAY Technologies ¥BOMW8¥Environment ¥Config ¥snmp ¥Config

4. テキストファイル内に、以下の入力フォーマットに準拠した内容で記述します。

※ 各設定は1行1設定で記述し、1つの設定の途中に改行を挟まないでください。また、改行を行うことにより複数 設定することも可能です。

【入力フォーマット】

パラメーター	説明	備考
u	ユーザー名	最大文字数:31文字

パラメーター	説明	備考
е	エンジンID	有効文字数:10~64文字
а	認証方式	MD5/SHAのいずれかを指定
A	認証パスワード	暗号化用ツールで生成されるため、 編集を行わないでください。
АР	認証パスワード(平文)	有効文字数:8~64文字 使用許可文字:英大小、数字 使用許可記号:欄外【使用許可記号一覧】参照 禁則記号:欄外【禁則記号一覧】参照
х	暗号化方式	DES/AESのいずれかを指定
Х	暗号化パスワード	暗号化用ツールで生成されるため、 編集を行わないでください。
ХР	暗号化パスワード(平文)	有効文字数:8~64文字 使用許可文字:英大小、数字 使用許可記号:欄外【使用許可記号一覧】参照 禁則記号:欄外【禁則記号一覧】参照

【使用許可記号一覧】

 $\sim`!@\#$*()-+=[]{}:;',?/._$

【禁則記号一覧】

¥"<>|&%^ (スペース)

【入力例】

-u:say -e:0x80001F88808518000016111757 -u:saymd5des -e:0x80001F88808518000016111757 -a:MD5 -AP:md5Qa2ws3e -x:DES -XP:desQa2ws3e 5. 「SNMPマネージャーサービス」タブを選択し、[開始]ボタンをクリックしてSNMPマネージャーサービスを開始し ます。

📻 BOM コントロールパネ	٦V		×
BOMバックアップサービ 監視サービス	ス 集中監視Webサート アーカイブサービス	ビス ツール SNMPマネージ	バージョン ジャーサービス
SNMPマネージャーサー SNMPトラップを受信し	ビスは指定されたSNMPトラッ 、イベントログに書き込むサーと	ブエージェントから どスです。	
- SNMPマネージャーサ	ービスステータス(ローカル)		
開始	ì		
	設定(<u>Y</u>)	開始(<u>S</u>)	停止(1)
		閉じる(<u>C</u>)	ヘルプ

第3章 アンインストール

1. 事前準備

BOM SNMP トラップ受信機能をアンインストールする際、アンインストール作業前に下記の作業を実施しておく必要があります。

- 。 管理者権限を持つアカウントにてログインしていること
- Windowsのイベントビューアーウィンドウが開いていないこと
- 。 BOM SNMP 設定ウィザードが開いていないこと
- BOM 8.0 マネージャーを終了していること
- BOM 8.0 コントロールパネルを終了していること

2. アンインストール手順

SNMPトラップ受信コンピューターからBOM SNMP マネージャーサービスをアンインストールする手順は以下のとおり です。

なお、アンインストール作業には管理者権限が必要です。管理者権限を持つアカウントにてログオンの上で作業を行ってください。

- 1. BOM 8.0のインストールパッケージに格納されている"autorun.hta"を実行し、インストールランチャーを起動します。
- 2. "BOM 8.0 のインストール"直下にある"基本製品"をクリックし、セットアップウィザードを起動します。
- 3. "プログラムの保守"画面まで進め、"変更"ラジオボタンが有効になっていることを確認して[次へ]ボタンをクリック します。
- 4. "カスタムセットアップ"画面で"SNMP マネージャーサービス"のアイコンをクリックし、"この機能を使用できないようにします。"を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。

カスタム セットアップ インストールするプログラムの機能を選択してください。	
下のリストにあるアイコンをクリックして、機能のインストール方法を変更してください。	
この機能をローカルのハードディスクドライブにインストールします。 この機能、およびすべてのサブ機能をローカルのハードディスクドライブにインストールします。 ての機能を使用できないようにします。 ての機能を使用できないようにします。	
C*Program Files*SAX Technologies*	
InstallShield <戻る(B) 次へ(N) > キャンセル	

5. 以降はセットアップウィザードに従い、"BOM SNMP マネージャーサービス"のアンインストールを完了します。

第4章 設定ファイルの編集

各種設定ファイルで詳細な設定を行うことで、受信したSNMPトラップに対するフィルターやイベントレベル等を指定することができ、これらの設定は'SNMPトラップ受信'にある、イベントID2000および2001でのイベントログ書き込みに適用されます。

• 設定ファイルの格納場所

C: ¥ProgramData ¥SAY Technologies ¥BOMW8 ¥Environment ¥Config ¥snmp ¥Config

なお、各設定ファイルは1行1設定で記述し、1つの設定の途中に改行を挟まないでください。また、改行を行うことに より複数設定することも可能です。

※ 同一ユーザー、同一エンジンIDで複数行設定されている場合には、一番下の行に記載されている設定が適用されま す。

※ 設定に使用する正規表現の記述方法についてはサポート対象外です。

設定ファイル名	概要
EventLevel.txt	イベントログに書き込む際のイベントレベルを、"情報"、"警告"、"エラー"から指定でき ます。
FilterDeny.txt (※)	イベントログに書き込まないトラップを指定できます。
FilterAllow.txt (※)	イベントログに書き込むトラップを指定できます。
GetOIDList.txt	BOM SNMP マネージャーサービス起動時のみに動作するSNMP Getの対象OIDを指定します。
SnmpV3Setting.txt	SNMP v3を使用する際に設定が必要です。

※ FilterDeny.txtとFilterAllow.txtで重複する内容が記載されていた場合、FilterDeny.txtの内容が優先されます。

1. EventLevel.txt

イベントログに書き込む際のイベントレベル("情報"、"警告"、"エラー")および、フィルターの条件を指定できます。 本設定ファイルで条件が設定されていない場合、既定値としてイベントログは"警告"で書き込まれます。

- イベントレベル設定について
 - イベントレベルを指定する際の値は以下のとおりです。
 - 1: INFOMATION, 2: WARNING, 3: ERROR
- フィルター条件について
 - 正規表現のルールに従い、最大文字数1024文字までで記述することが可能です。
 - イベントレベル指定に続けて、カンマで区切った以降に記述します。
- 記述順序について
 - 記述された条件は上の行から順に判定し、適合する行が存在した時点で以降の行の設定は無視されます。
 - 優先すべき条件、指定範囲の狭い条件が上になるよう記述してください。
- 入力例

3,認証エラー 1,ログイン成功

2. FilterDeny.txt

イベントログに書き込まないトラップを、正規表現のルールに従った記述方法で指定できます。(正規表現の最大文字 数は1024文字です。)

• 入力例

¥.1¥.3¥.6¥.1¥.2¥.1¥.1¥.5¥.0

なお、イベントログに書き込まれなかったトラップは別途ローカルのログファイルへと出力されます。

出力先

C: ¥ProgramData ¥SAY

Technologies¥BOMW8¥Environment¥Config¥snmp¥logs¥FilterLog_YYYYMMDD.txt ※ YYYYMMDD:出力日(YYYY:年, MM:月, DD:日)

フィルターログは最大5日分保持され、6日目のログが作成された際に一番古いログが削除されます。また、ロ グファイルのローテーションは毎日0:00に実施されます。

例)

①現時点

FilterLog_20220105.txt ※次回削除対象

FilterLog_20220106.txt

FilterLog_20220107.txt

FilterLog_20220108.txt

FilterLog_20220109.txt

②"FilterLog_20220110.txt"が新規作成された場合

FilterLog_20220106.txt

FilterLog_20220107.txt

FilterLog_20220108.txt

FilterLog_20220109.txt

FilterLog_20220110.txt

3. FilterAllow.txt

イベントログに書き込むトラップを、正規表現のルールに従った記述方法で指定できます。(正規表現の最大文字数は 1024文字です。)

• 入力例

¥.1¥.3¥.6¥.1¥.2¥.1¥.1¥.5¥.0

なお、イベントログに書き込まれなかったトラップは別途ローカルのログファイルへと出力されます。詳細については'FilterDeny.txt'を参照してください。

4. GetOIDList.txt

BOMSNMPマネージャーサービス起動時のみに動作するSNMP Getの対象OIDを指定します。 取得したSNMP Getの情報はイベントログへと出力されます。

- ※ ただし、取得した情報は"FilterDeny.txt"および"FilterAllow.txt"のフィルター処理および、"EventLevel.txt"のイベ ントレベル指定処理が行われるため、あわせてフィルター設定も確認してください。
- ※ SNMP TrapのOIDと、本設定ファイルで指定するSNMP GetのOIDは異なります。SNMP TrapのOIDはSNMP Getに 流用できないため、対象とする機器で使用できるSNMP GetのOIDを確認した上で設定してください。

パラメーター	説明	備考
V	SNMPバージョン	必須 1/2c/3のいずれかで指定
С	コミュニティ名	v1/v2cのみで必須 最大文字数:255文字 使用許可文字:英大小、数字 使用許可記号:欄外【使用許可記号一覧】参照 禁則記号:欄外【禁則記号一覧】参照
agent	IPアドレス	必須 IPv6指定の場合はudp6:[(IPv6アドレス)]で囲む
oid	OID	必須 最大文字数:2000文字
u	ユーザー名	v3使用時に指定が必須 最大文字数:31文字 使用許可文字:英大小、数字 使用許可記号:欄外【使用許可記号一覧】参照 禁則記号:欄外【禁則記号一覧】参照
e	エンジンID	v3使用時に指定が可能 有効文字数:10~64文字
a	認証方式	v3使用時に指定が可能 MD5/SHAのいずれかを指定
A	認証パスワード	暗号化用ツールで生成されるため、 編集を行わないでください。
AP	認証パスワード(平文)	v3使用時に指定が可能 有効文字数:8~64文字 使用許可文字:英大小、数字 使用許可記号:欄外【使用許可記号一覧】参照 禁則記号:欄外【禁則記号一覧】参照
х	暗号化方式	v3使用時に指定が可能 DES/AESのいずれかを指定
х	暗号化パスワード	暗号化用ツールで生成されるため、 編集を行わないでください。

パラメーター	説明	備考
ХР	暗号化パスワード(平文)	v3使用時に指定が可能 有効文字数:8~64文字 使用許可文字:英大小、数字 使用許可記号:欄外【使用許可記号一覧】参照 禁則記号:欄外【禁則記号一覧】参照

【使用許可記号一覧】

~`!@#\$*()-+=[]{}:;',?/._

【禁則記号一覧】

¥"<>|&%^ (スペース)

【入力例】

-v:2c -c:public -agent:192.168.0.3 -oid:.1.3.6.1.2.1.1.5.0

-v:3 -u:say -l:authPriv -a:SHA -AP:Qa2ws3e -x:AES -XP:Qa2ws3e -agent:udp6: [fe80::20c:29ff:fed9:f615] -oid:.1.3.6.1.2.1.1.5.0

5. SnmpV3Setting.txt

SNMP v3を使用する際に設定が必要です。

パラメーター	説明	備考
u	ユーザー名	最大文字数:31文字 使用許可文字:英大小、数字 使用許可記号:欄外【使用許可記号一覧】参照 禁則記号:欄外【禁則記号一覧】参照
е	エンジンID	有効文字数:10~64文字
а	認証方式	MD5/SHAのいずれかを指定
A	認証パスワード	暗号化用ツールで生成されるため、 編集を行わないでください。
AP	認証パスワード(平文)	有効文字数:8~64文字 使用許可文字:英大小、数字 使用許可記号:欄外【使用許可記号一覧】参照 禁則記号:欄外【禁則記号一覧】参照
Х	暗号化方式	DES/AESのいずれかを指定
Х	暗号化パスワード	暗号化用ツールで生成されるため、 編集を行わないでください。
ХР	暗号化パスワード(平文)	有効文字数:8~64文字 使用許可文字:英大小、数字 使用許可記号:欄外【使用許可記号一覧】参照 禁則記号:欄外【禁則記号一覧】参照

【使用許可記号一覧】

~`!@#\$*()-+=[]{}:;',?/._

【禁則記号一覧】

¥"<>|&%^ (スペース)

【入力例】

-u:say -e:0x80001F88808518000016111757 -u:saymd5des -e:0x80001F88808518000016111757 -a:MD5 -AP:md5Qa2ws3e -x:DES -XP:desQa2ws3e

6. 設定ファイル暗号化ツール

"GetOIDList.txt"および"SnmpV3Setting.txt"ファイルのパスワードは暗号化されていない為、設定ファイル暗号化ツ ール"BomSNMPUsmEncrypt.exe"を使用してパスワードを暗号化する必要があります。

使用方法は以下のとおりです。

1. 以下のフォルダーを開きます。

[BOM 8.0 インストールフォルダー]¥BOMW8¥Bin

- 2. Binフォルダーに格納されている"BomSNMPUsmEncrypt.exe"ファイルを選択し、コンテキストメニューから"管理 者として実行"を選択します。
- 3. "BomSNMPUsmEncrypt.exe"を実行すると、次のフォルダーに格納されている以下のファイルのパスワードが暗号 化されます。

フォルダー: C:¥ProgramData¥SAY Technologies¥BOMW8¥Environment¥Config¥snmp¥Config

ファイル : "GetOIDList.txt"

"SnmpV3Setting.txt"

4. 暗号化前のファイルは、同階層に"(ファイル名)_back.txt"とリネームして保存されます。

第5章 SNMPトラップ受信

SNMP Agentからトラップを正常に受信できた場合、自動で下図のようにWindowsのイベントログへ書き込みます。

なお、書き込まれるイベントIDについては、以下のとおりです。

イベントID	詳細
2000	受信したSNMP Trap
2001	初回動作時のSNMP Get



【SNMPトラップ受信例】

🛃 イベント プロパティ	- イベント 2000, BOM8SNMPManageSer	rvice			×
全般 第4冊 172.21.33.17 sysUp snmpTi 1.3.6.1.4.1.10035.2.1 m×Tare mxInst mxGrou	public V1 TimeInstance { 1.3.6.1.2.1.1.3.0 } = Timeti rapOID.0 { 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 } = OID: mx 10.1.2.0.22 } getComputer.0 { 1.3.6.1.4.1.10035.2.10.1.1.3.0 } = upName.0 { 1.3.6.1.4.1.10035.2.10.1.1.6.0 }	icks: (167) 0 days, 0 :StatusWarning { .1.0 } = STRING: "WI = STRING: "WIN-NE = STRING: システム!	0:00:01.67 (N-NBIAMPVUFID″ BIAMPVUFID″ 監視	^	
ログの名前(<u>M</u>): ソース(<u>S</u>): イベント ID(<u>E</u>): レベル(<u>L</u>): ユーザー(<u>U</u>): オペコード(<u>O</u>): 詳細情報(<u>1</u>):	Application BOM8SNMPManageService 2000 警告 N/A 情報 <u>イベントログのヘルプ</u>	ログの日付(<u>D</u>): タスクのカテゴリ(Y): キーワード(<u>K</u>): コンピューター(<u>R</u>):	2022/03/11 20:53:04 なし クラシック WIN-NBIAMPVUFID		•
⊐ピ−(<u>P</u>)				閉	;53(<u>C</u>)

【SNMPトラップ内容詳細例】

第6章 BOM マネージャーとの連携

別途弊社で用意している監視テンプレートを適用することにより、SNMPトラップ受信機能とBOMによる監視を連携させることが可能です。

SNMPトラップ受信コンピューターに、BOM監視テンプレート"BOM SNMP トラップ受信機能監視"を適用する手順は以下のとおりです。

• 以降の手順は必要な作業項目の概要のみを抽出した概略手順です。BOM 8.0の詳細な導入、操作手順については、'BOM for Windows Ver.8.0 インストール マニュアル'を参照してください。

1. BOM SNMP トラップ受信機能監視テンプレートについて

(1) 注意点

本テンプレートの利用に際しては、以下の条件を満たす必要があります。

- BOM 8.0 の動作要件を満たし、正常にインストールされて動作していること。
- "BOM SNMPトラップ受信機能"が正常にインストールされてサービス稼働していること。

(2) テンプレートの詳細について

本テンプレートをBOM 8.0で動作するWindows監視インスタンスにインポートおよび設定するで、SNMP トラップを受信したBOM SNMPトラップ受信機能拡張モジュールが出力するイベントログの監視と、BOM SNMPマネージャーサービスの稼働状況監視を簡単に設定できます。

A. 本テンプレートに含まれる監視項目

監視グループ/監視項目名	初期値
▶ SNMP トラップ受信ログ監視	有効
▶ MRP トラップ受信ログ監視	有効
■ SNMP Getログ監視	有効
└ <u>騙</u> SNMP Getログ監視	有効
▶ BOM SNMP Manager Service 監視	有効
▶ ∰BOM SNMP Manager Service エラーログ監視	有効
▶ ��BOM SNMP Manager Service 監視	有効

B. 各監視項目の役割について

• SNMP トラップ受信ログ監視

SNMPトラップ受信機能により受信しイベントログに出力されたログを監視します。ログを検知した場合には、しきい値に従いステータスが変化し、検知したログを「"ログ"-"イベントログ監視で収集されたログ"-"アプリケーション"」へ蓄積します。

◦ SNMP Getログ監視

SNMP Get機能によりイベントログに出力されたログを監視します。ログを検知した場合には、しきい値に従いステ ータスが変化し、検知したログを「"ログ"-"イベントログ監視で収集されたログ"-"アプリケーション"」へ蓄積しま す。 • BOM SNMP Manager Service エラーログ監視

BOM SNMP Manager Serviceから出力されるイベントログを監視します。

• BOM SNMP Manager Service 監視

BOM SNMP Manager Service の稼働状況を監視します。

(3) BOM SNMP トラップ受信機能監視テンプレート適用方法

テンプレートは、以下の方法で導入します。

- 1. スタート画面より、"BOM 8.0 マネージャー"を選択します。
- 2. BOMマネージャーにて"接続"をクリックし、監視コンピューターに接続します。
- 3. スコープペインにて、SNMPトラップ受信機能を監視したいWindows監視インスタンスを選択し、右クリックメニ ューから"テンプレートのインポート"をクリックします。

🌔 BOM マネー	・ジャー					
የ ファイル(<u>F</u>)	操作(<u>A</u>)	表示(<u>∨</u>)	お気に入り(<u>O</u>)	ウィンドウ(<u>W</u>)	ヘルプ(<u>⊢</u>	
🗢 🔿 🖄	I	🗐 🖸 📑	? 🗊			
■ BOM for Windows Root ◆ ● BOM for Windows Ver.8.0 (ローカル)				WIN-NBI	AMPVUFI	
VIN-NBIAMPVUFID				│ 黒 監視	インスタンス	
> 📴	開く	(<u>O</u>)				
	開始	4		▶ 開始		
	停」	E		インス	インスタンスを開始	
	再走	己動		<u>דעד (</u>	レートのイン	
	VM	wareログビュ	-ア-	テンプ インプロパー	レートをインプ ティ	
	テン	プレートのイン	/ポート	インス	タンスのプロ	
	監視	見設定のイン	ポート			
	Et 20	■設定のエク	スポート			

4. "テンプレートフォルダー"にて"標準構成テンプレート"を、"テンプレートの設定"にて"BOM SNMP トラップ受信機 能監視"をクリックします。

€ テンプレートのインポート	×	<	
インスタンス ID: WIN-NBIAMPVUFID			
テンプレート フォルダー(E): テンプレートの設定(I):			
 			
プレビュー:	ブラウザーで表示(1)		
BOM SNMPトラップ受信機能監視 ^{監視項目総数:4 個}	^		
SNMPトラップ受信ログ監視 有効/無効:有効 監視項目数:1 個			
 SNMPトラップ受信ログ監視 ソースBOM7SNMFManagerService に出力されたイベントを監視します。 有効/無効:有効 監視間隔:5分 監視タイプ:イベントログ監視 監視ログ: Application 種類:エラー、警告、情報 イベントID:2000 ソース:BOM7SNMPManagerService 注意:1行以上 危険:1行以上 			
	インボート① キャンセル		

- 5. [インポート]ボタンをクリックし、テンプレートをインポートします。
- 6. スコープペインにて監視グループ"SNMP トラップ受信ログ監視"、"SNMP Getログ監視"および、"BOM SNMP Manager Service監視"項目が作成されたことを確認します。
 - 追加された各項目が表示されない場合は、"監視"ノードをクリックして表示を更新してください。



BOMの監視設定の変更方法やテンプレートの利用方法などの詳細については、'BOM for Windows Ver.8.0 ユーザーズ マニュアル'を参照してください。

第7章 FAQ

Q. A社のMIBファイルを指定した場所へ置いたが、SNMP Agentから送信されてきたトラップの内容が生データのまま、イベントログに書き込まれている。

A. BOM SNMPトラップ受信機能サービスで対応していないMIBファイルを置いている可能性が考えられます。BOM SNMPトラップ受信機能サービスでは、以下のRFCに準拠しているMIBファイルのみ対応しています。

。 準拠が必要なRFC 2578,2579,2580

また、各社のMIBにおいて、他のMIB(BOMで標準インストールされていない)が必要な場合があります。他のMIBに ついては対応するMIBファイルを各ベンダーまたは、利用者側で用意してBOMへ適用してください。

Q. BOMを導入後、BOM SNMPトラップ受信機能サービスをインストールしてトラップを受信していたが、ある期間の後にイベントログにトラップ内容が書き込まれなくなったがなぜか。

A. BOMマネージャー側で、適用していたライセンスが評価キーであり、評価期間が終了している可能性が考えられます。

BOM SNMPトラップ受信機能サービスはBOMマネージャー側で登録されているWindows監視インスタンスのライセン スキーと連動しています。BOMマネージャー側のライセンスマネージャーを確認し、有効なWindows監視インスタンス の製品キーが正しく登録されているかを確認してください。

Q. SNMP Agentからトラップを送信しているが、イベントログに一切書き込まれない。

A. BOM SNMPトラップ受信機能サービスをインストールしたWindowsOS側のファイアウォール設定/ファイアウォール製品で、SNMPトラップが正常に受信できることを確認してください。

。 ポート番号162

Q BOM SNMP マネージャーサービスを起動したが、WindowsのイベントログにID:6103のエラーが記録される。

A. BOM SNMP マネージャーサービスでは、IP v 4 およびIPv6のSNMP使用ポート(ポート番号162)が正常に使用 できるかをサービス起動時に確認を行っています。 ご利用の端末がIPv4またはIPv6のみ設定されている場合には該当エラーを無視してください。IPv4およびIPv6両方でト ラップを待ち受けたい場合には、エラー内容に従い、正常に受信できるかを再度確認してください。

Q BOM SNMP マネージャーサービスを起動したが、WindowsのイベントログにID:6104のエラーが記録される。

• ログファイルの出力場所

C: ¥ProgramData ¥SAY

 $Technologies \verb+BOMW8+Environment+Config+snmp+logs+BomSnmpManager.txt$

第8章 ライセンス表記

BOM SNMP トラップ受信機能では、それぞれのライセンス形態に従ってオープンソースソフトウェアを利用しています。

各ソフトウェアを開発された開発者、および開発コミュニティにより、同梱が定められているオープンソースのライセンス条文については、以下のフォルダーに同梱されています。

[BOM 8.0 インストールフォルダー]¥BOMW8¥Common¥Licenses

※ 既定のインストールフォルダーは"C:¥Program Files¥SAY Technologies"です。

各ソフトウェアを開発された開発者、および開発コミュニティの皆様に深く感謝いたします。

【BOM SNMP トラップ受信機能で使用しているオープンソースソフトウェアの例】

• Net-SNMP

BOM for Windows Ver.8.0 SNMP トラップ受信機能ユーザーズマニュアル

2022年5月11日 初版 2025年1月31日 改訂版

著者・発行者・発行

セイ・テクノロジーズ株式会社

バージョン 8.0.20.0

(C) 2022 SAY Technologies, Inc.