

System Advantages for You

BOM for Windows Ver.8.0 バージョンアップガイド

セイ・テクノロジーズ株式会社

2022年6月



Agenda

前提条件

- ・バージョンアップ時の注意点
- ・バージョンアップ方法のパターン
- ・バージョンアップの可否パターン

旧バージョン（Ver.5.0以前）から
Ver.8.0へのバージョンアップ

- ・旧バージョンからのバージョンアップ（すべてのバージョンアップ）
- ・旧バージョンからのバージョンアップ 作業手順

Ver.6.0,7.0からVer.8.0への
バージョンアップ

- ・Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ（すべてのバージョンアップ）
- ・Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ（一部のバージョンアップ） ローカル監視
- ・Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ（すべてのバージョンアップ） 代理監視（代理監視先）
- ・Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ（すべてのバージョンアップ） 代理監視（代理監視元）
- ・Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ（レポートオプションの場合）

作業手順

- ・Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ 作業手順

バージョンアップ時の注意点

- バージョンアップ移行期間は、旧バージョンを1ヶ月間に限りご使用可能です。
- バージョンアップ移行期間終了時点で旧バージョンは使用できなくなります。
※例外としてレポートオプションのみバージョンアップ後も、旧バージョンをご使用頂けます。
- バージョンアップの際には必ず基本パッケージのバージョンアップ製品が必要です。
- 代理監視は同一バージョン上で動作します。異なるバージョンでの代理監視はできません。
(例えばVer.6.0,7.0の管理コンソールでVer.8.0の代理監視は動作しません。)
- Ver.7.0からVer.8.0へのバージョンアップのみ設定移行するための変換ツールをご用意しております。Ver.6.0からVer.8.0へのバージョンアップの場合はVer.6.0からVer.7.0への変換ツールでVer.7.0へあらかじめ移行する必要があります。

バージョンアップ方法のパターン

- ① 旧バージョン(Ver.5.0以前)からVer.8.0へのバージョンアップ
 - すべてのバージョンアップ

- ② Ver.6.0,7.0からVer.8.0へのバージョンアップ
 - すべてのバージョンアップ
 - 全機でなく、Ver.6.0,7.0の一部だけをバージョンアップする場合
 - ローカル監視の場合
 - 代理監視の場合
 - レポートオプションご利用の場合

バージョンアップの可否パターン

各バージョンからのバージョンアップ可否は以下の通りです。

	Ver.7.0	Ver.8.0
Ver.5.0及びそれ以前からのバージョンアップ	○	○
Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ	×	○

※なお、バージョンアップは同じ製品でのみ可能です。

例) Ver.6.0,7.0 基本ライセンス → Ver.8.0基本ライセンス：○

Ver.6.0,7.0 サーバー追加ライセンス → Ver.8.0基本ライセンス：×

Agenda

前提条件

- ・バージョンアップ時の注意点
- ・バージョンアップ方法のパターン
- ・バージョンアップ方法の可否パターン

旧バージョン（Ver.5.0以前）から
Ver.8.0へのバージョンアップ

- ・旧バージョンからのバージョンアップ（すべてのバージョンアップ）
- ・旧バージョンからのバージョンアップ 作業手順

Ver.6.0,7.0からVer.8.0への
バージョンアップ

- ・Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ（すべてのバージョンアップ）
- ・Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ（一部のバージョンアップ） ローカル監視
- ・Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ（すべてのバージョンアップ） 代理監視（代理監視先）
- ・Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ（すべてのバージョンアップ） 代理監視（代理監視元）
- ・Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ（レポートオプションの場合）

作業手順

- ・Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ 作業手順

旧バージョンからのバージョンアップ (すべてのバージョンアップ)

ローカル監視・代理監視共通

すべてのバージョンアップ

Ver.5.0以前

Ver.5.0以前

Ver.5.0以前

Ver.5.0以前

Ver.5.0以前

Ver.8.0

Ver.8.0

Ver.8.0

Ver.8.0

Ver.8.0

注意点！

Ver.5.0以前の製品についてはすでにサポートを終了しておりますので、ローカル監視、代理監視のどちらの場合にもなるべく早く監視対象すべてをVer.8.0にバージョンアップして下さい。

-- 現行所有している旧バージョン製品 --

BOM基本パッケージ 1本

BOMライセンス製品 4本

監視対象すべてのバージョンアップの場合

-- バージョンアップに必要な製品 --

品名：旧Ver.パッケージからVer.8.0へのバージョンアップ（基本パッケージ）
型番：B80-SV-UP
定価：30,000円
数量：1

品名：旧ライセンスからVer.8.0へのバージョンアップ（1ライセンス）
型番：B80-SV-LUP
定価：20,000円
数量：4

旧バージョンからのバージョンアップ 作業手順

作業手順

- ① Ver.8.0のインストール
- ② 旧バージョンの監視設定を参考にし、Ver.8.0の監視設定を作成
- ③ Ver.8.0の監視スタート
- ④ 旧バージョンのアンインストール

※1ヶ月の移行期間があります。

※②の監視設定は新規に作成する作業になります。

Agenda

前提条件

- ・バージョンアップ時の注意点
- ・バージョンアップ方法のパターン
- ・バージョンアップ方法の可否パターン

旧バージョン（Ver.5.0以前）から
Ver.8.0へのバージョンアップ

- ・旧バージョンからのバージョンアップ（すべてのバージョンアップ）
- ・旧バージョンからのバージョンアップ 作業手順

Ver.6.0,7.0からVer.8.0への
バージョンアップ

- ・Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ（すべてのバージョンアップ）
- ・Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ（一部のバージョンアップ） ローカル監視
- ・Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ（すべてのバージョンアップ） 代理監視（代理監視先）
- ・Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ（すべてのバージョンアップ） 代理監視（代理監視元）
- ・Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ（レポートオプションの場合）

作業手順



- ・Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ 作業手順

Ver.7.0からのバージョンアップ (すべてのバージョンアップ)



ローカル監視・代理監視共通

すべてのバージョンアップ



注意点！

ローカル監視、代理監視のどちらの場合にも監視対象すべてをバージョンアップするには、バージョンアップする台数分、Ver.7.0にバージョンアップして下さい。

-- 現行所有しているVer.7.0製品 --

BOM基本パッケージ 1本

BOMライセンス製品 4本

代理対象すべてのバージョンアップの場合




-- バージョンアップに必要な製品 --

品名：旧Ver.パッケージからVer.8.0へのバージョンアップ（基本パッケージ）
型番：B80-SV-UP
定価：30,000円
数量：1

品名：旧ライセンスからVer.8.0へのバージョンアップ（1ライセンス）
型番：B80-SV-LUP
定価：20,000円
数量：4

Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ (一部のバージョンアップ)

ローカル監視の場合



注意点！

ローカル監視を継続する場合、異なるバージョンそれぞれで監視は可能ですので、ローカル監視先をバージョンアップする際には、バージョンアップする台数分、Ver.8.0にバージョンアップして下さい。

-- 現行所有しているVer.6.0,7.0製品 --

BOM基本パッケージ 1本（ローカル）

BOMライセンス製品 4本（ローカル）


代理対象すべてのバージョンアップの場合

-- バージョンアップに必要な製品 --

品名：旧Ver.パッケージからVer.8.0へのバージョンアップ（基本パッケージ）
型番：B80-SV-UP
定価：30,000円
数量：1

Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ (一部のバージョンアップ)

代理監視（代理監視先）の場合




-- 現行所有しているVer.6.0,7.0製品 --

BOM基本パッケージ 1本（ローカル）

BOMライセンス製品 4本（代理監視）

ローカル監視先1台のバージョンアップの場合



-- バージョンアップに必要な製品 --


品名：旧Ver.パッケージからVer.8.0へのバージョンアップ（基本パッケージ）
型番：B80-SV-UP
定価：30,000円
数量：1

注意点！

代理監視を継続する場合、異なるバージョンでの代理監視は出来ませんので、代理監視先をバージョンアップする際には代理監視元となるサーバーにVer.8.0を導入し、既存バージョンと併用する必要があります。

Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ (一部のバージョンアップ)

代理監視 (代理監視元) の場合




-- 現行所有しているVer.6.0,7.0製品 --

BOM基本パッケージ 1本 (ローカル)

BOMライセンス製品 4本 (代理監視)

代理監視元1台のバージョンアップの場合



注意点 !

代理監視を継続する場合、異なるバージョンでの代理監視は出来ませんので、代理監視元をバージョンアップするにはすべてのライセンスをVer.8.0にバージョンアップする必要があります。

-- バージョンアップに必要な製品 --

品名 : 旧Ver.パッケージからVer.8.0へのバージョンアップ (基本パッケージ)
型番 : B80-SV-UP
定価 : 30,000円
数量 : 1

品名 : 旧ライセンスからVer.8.0へのバージョンアップ (1ライセンス)
型番 : B80-SV-LUP
定価 : 20,000円
数量 : 4

Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ (レポートオプションの場合)

ローカル監視・代理監視共通

レポートオプション
Ver.6.0,7.0



Ver.6.0,7.0アーカイブデータベース



バージョンアップ

Ver.6.0,7.0

Ver.6.0,7.0

Ver.6.0,7.0

レポートオプション
Ver.6.0,7.0



レポートオプションVer.8.0

Ver.8.0アーカイブデータベース
(Ver.6.0,7.0のアーカイブデータベースは引き続き使用可能)



Ver.6.0,7.0

Ver.6.0,7.0

Ver.8.0

注意点！

代理監視を継続する場合、異なるバージョンでの代理監視は出来ませんので、代理監視元をバージョンアップするにはすべてのライセンスをVer.8.0にバージョンアップする必要があります。

-- 現行所有しているVer.6.0,7.0製品 --

BOM基本パッケージ 1本

BOMライセンス製品 2本

レポートオプション 1本

代理監視先1台のバージョンアップの場合

-- バージョンアップに必要な製品 --

品名：旧Ver.パッケージからVer.8.0へのバージョンアップ（基本パッケージ）
型番：B80-SV-UP
定価：30,000円
数量：1

品名：レポートオプション旧Ver.からVer.8.0
型番：B80-RP-PUP
定価：20,000円
数量：1

Agenda

前提条件

- ・バージョンアップ時の注意点
- ・バージョンアップ方法のパターン
- ・バージョンアップ方法の可否パターン

旧バージョン（Ver.5.0以前）から
Ver.8.0へのバージョンアップ

- ・旧バージョンからのバージョンアップ（すべてのバージョンアップ）
- ・旧バージョンからのバージョンアップ 作業手順

Ver.6.0,7.0からVer.8.0への
バージョンアップ

- ・Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ（すべてのバージョンアップ）
- ・Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ（一部のバージョンアップ） ローカル監視
- ・Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ（すべてのバージョンアップ） 代理監視（代理監視先）
- ・Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ（すべてのバージョンアップ） 代理監視（代理監視元）
- ・Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ（レポートオプションの場合）

作業手順

- ・Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ 作業手順

Ver.6.0,7.0からのバージョンアップ 作業手順

作業手順

- ① バージョンアップするVer.6.0,7.0の動作環境エクスポート、監視設定エクスポートでCABファイルに現設定を保存。
Ver.6.0でエクスポートしたCABファイルは、Ver.7.0設定変換ツールで変換してください。
- ② Ver.8.0設定変換ツールで①を変換
- ③ Ver.8.0のインストール
- ④ 2.のCABファイルをVer.8.0の動作環境インポート、監視設定インポートで設定インポート
- ⑤ 4.で設定インポートしたVer.8.0の動作環境と監視設定の内容を確認
- ⑥ Ver.8.0の監視を開始
- ⑦ バージョンアップしたVer.6.0,7.0のアンインストール

※3.のインストールでは新規インスタンスを作成ください。

インスタンス作成後、4.で各種設定のCABファイルをインポートします。

インポート方法の詳細は「BOM8-ユーザズマニュアル.pdf」をご参照ください。

※バージョンアップに伴う移行期間（旧バージョンの並行稼働期間）は、1ヶ月間までとしております。

※Ver.7.0の監視設定はVer.8.0設定変換ツールでVer.8.0に変換できます。変換できるファイルは以下の通りです。

- 動作環境エクスポートファイル
- 監視設定エクスポートファイル
- バックアップファイル(cabファイルのみ)

※ただし、ライセンスは移行されません。また、接続パスワード等設定値が初期値に戻るものがあります。

詳細はVer.8.0設定変換ツールのドキュメントをご参照下さい。



セイ・テクノロジーズ 株式会社

<https://www.say-tech.co.jp>

お問い合わせ先：東京都文京区水道1丁目12-15 白鳥橋三笠ビル8階

TEL：03-5803-2461 FAX：03-5803-2463

e-mail：sales@say-tech.co.jp



Find us on Facebook

<http://www.facebook.com/SayTech.Japan>