



BOM for Windows Ver.5.0 SR4
RUP 2015.03.03 操作マニュアル

2015 年 3 月 3 日

免責事項

本書に記載された情報は、予告無しに変更される場合があります。セイ・テクノロジーズ株式会社は、本書に関していかなる種類の保証（商用性および特定の目的への適合性の黙示の保証を含みますが、これに限定されません）もいたしません。

セイ・テクノロジーズ株式会社は、本書に含まれた誤謬に関しての責任や、本書の提供、履行および使用に関して偶発的または間接的に起こる損害に対して、責任を負わないものとします。

著作権

本書のいかなる部分も、セイ・テクノロジーズ株式会社からの文書による事前の許可なしには、形態または手段を問わず決して複製・配布してはなりません。

Copyright © 2015 SAY Technologies, Inc. All rights reserved.

本操作マニュアルに記載されている BOM はセイ・テクノロジーズ株式会社の登録商標です。Microsoft, Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。その他会社名、製品名およびサービス名は各社の商標または登録商標です。

なお、本文および図表中では、「™ (Trademark)」、「® (Registered Trademark)」は明記しておりません。

■ 目次

本操作マニュアルについて	1
製品表記	1
使用方法	1
表記規則	1
第 1 章 BOM 5.0 SR4 RUP について.....	2
1.1 BOM 5.0 SR4 RUP で適用できる内容	2
1.2 システム要件	2
第 2 章 BOM 5.0 SR4 RUP の適用	3
2.1 BOM 5.0 SR4 RUP 適用前の事前準備.....	3
2.2 BOM 5.0 SR4 RUP 適用手順.....	4
2.2.1 BOM 5.0 SR4 RUP の適用.....	4
第 3 章 FAQ	7
第 4 章 BOM 5.0 SR4 RUP で更新・追加されるモジュールについて	8
4.1 BOM 5.0 SR4 RUP で更新・追加されるモジュールは以下の通りです。.....	8

本操作マニュアルについて

製品表記

本操作マニュアルでは、以下の製品について略称を使用しております。

正式名称	本マニュアルでの呼称(略称)
BOM for Windows Ver.5.0	BOM 5.0
BOM for Windows Ver.5.0 SR4	BOM 5.0 SR4
BOM 5.0 SR4 RUP 2015.03.03	BOM 5.0 SR4 RUP

使用方法

本操作マニュアルには、BOM 5.0 SR4 RUP を使用し、BOM 5.0 SR4 をアップデートする際に必要となる詳細な情報と手順が記載されています。

本操作マニュアルを使用するには、Microsoft Windows オペレーティングシステムについての実際的な知識と、BOM 5.0 の基本的な知識が必要です。

表記規則

本操作マニュアルでは、以下の表記規則を使用しています。

表記	説明
‘参照先’	シングルクォート内(‘と’)は本マニュアル内、あるいは別のマニュアルの参照を示します。
“ラベル”	ダブルクォート内(“と”)はラベル名を示します。
「タブ」	鉤括弧内(「と」)はプロパティシート等でのタブ名を示します。
[ボタン]	角括弧内([と])はボタン名を示します。
<キー>	山括弧(不等号記号)内(<と>)はキーボード入力を示します。
(補足説明)	丸括弧内(「(」と「)」)は補足説明を示します。

第1章 BOM 5.0 SR4 RUP について

1.1 BOM 5.0 SR4 RUPで適用できる内容

- BOM 5.0 SR4 RUP で適用される内容は以下の通りです
 - 2015 年 2 月 1 日までにリリースした修正モジュールおよび、拡張モジュール
 - BOMW5.0SR4-RUP_2015_03_03 リリースノート.pdf に記載されている内容

1.2 システム要件

- BOM 5.0 SR4 RUP 適用先の OS やシステム構成が、BOM 5.0 の動作要件に適合していること
- BOM 5.0 SR4 がインストールされ正常に動作していること
- インストール先ボリュームに 50MB 以上の空き容量があること

第2章 BOM 5.0 SR4 RUP の適用

2.1 BOM 5.0 SR4 RUP適用前の事前準備

BOM 5.0 SR4 RUP を適用するには、以下の設定を事前に行う必要が有ります。

- 管理者権限を持つアカウントにてログインしていること
- BOM 5.0 マネージャを終了していること
※BOM 5.0 SR4 RUP を適用する際、監視サービスが停止しますので注意してください
- BOM 5.0 アーカイブマネージャを終了していること
※BOM 5.0 SR4 RUP を適用する際、アーカイブサービスが停止しますので注意してください
- BOM 5.0 コントロールパネルを終了していること
- BOM 5.0 レポート作成ウィザードを終了していること
- BOM 5.0 集中監視コンソールを終了していること

2.2 BOM 5.0 SR4 RUP適用手順

BOM 5.0 SR4 RUP の適用手順を以下にご案内いたします。

なお、適用作業は管理者権限が必要となりますので、管理者権限を持つアカウントにてログオンの上、作業を行ってください。

※ 以降の手順は必要な作業項目の概要のみを抽出した概略手順となります。

BOM 5.0 の詳細な導入手順については、「BOM for Windows Ver.5.0 インストール マニュアル」をご参照ください。


2.2.1 BOM 5.0 SR4 RUP の適用

BOM 5.0 SR4 RUP の適用は、以下の手順にて実施します。

※ BOM 5.0 SR4 RUP 適用時には、BOM の各種サービスが停止または再起動されますのでご注意ください

※ 停止されている BOM の各種サービスも起動しますのでご注意ください


1. “BOM5.0SR4RUP2015.03.03.exe”ファイルを任意の場所へコピーします。
2. コピーした“BOM5.0SR4RUP2015.03.03.exe”ファイルをダブルクリックし起動します。
3. “BOM5.0SR4RUP2015.03.03.exe”ファイルを起動すると、インストーラーが起動します。



4. “BOM for Windows 5.0 SR4 RUP 2015.03.03 のパッチへようこそ”の画面が表示されますので、注意事項を確認していただき問題が無い場合にのみ[更新]ボタンをクリックします。




5. 自動で更新作業が行われます。




6. 更新作業が完了後、以下の画面が表示されますので[完了]ボタンをクリックし終了します。

※監視サービス及びアーカイブサービスは停止されていますので必要に応じて開始してください



第3章 FAQ


Q BOM 5.0 SR4 RUP を適用するためにインストーラーを起動したが、以下のエラーが出力し更新作業が実施できない。



A ご利用いただいている BOM のバージョンが BOM Ver.5.0 SR4 以前又は、BOM 自体がインストールされていない場合に、該当のポップアップダイアログが出力されます。BOM Ver.5.0 SR4 へアップグレード後、BOM 5.0 SR4 RUP を適用してください

Q 正常にアップグレードできたかを確認したいが確認する方法がわからない

A Windows の“プログラムと機能”の画面から確認してください。正常に更新が完了していた場合、以下のように表示されています。



第4章 BOM 5.0 SR4 RUP で更新・追加されるモジュールについて

4.1 BOM 5.0 SR4 RUPで更新・追加されるモジュールは以下の通りです。

モジュール名	更新日付	ファイルサイズ	ファイルバージョン
MxTxtlogMon.exe	2013 年 9 月 11 日 15:58:56	172 KB (176,128 バイト)	5.0.40.7
MxEvtlogMon.exe	2014 年 4 月 16 日 14:40:32	364 KB (372,736 バイト)	5.0.44.2
BOM5Indicator.exe	2013 年 12 月 12 日 11:40:55	1.46 MB (1,536,000 バイト)	5.0.44.5
Bom5CsvImporter.exe	2012 年 7 月 19 日 13:59:38	440KB(450,560 バイト)	5.0.42.1
ReportCreator.exe	2012 年 6 月 5 日 11:46:57	526 KB (538,624 バイト)	5.0.41.1
ReportWinzard.exe	2012 年 6 月 5 日 11:47:00	1.06 MB (1,113,600 バイト)	5.0.41.1
BomMonitor.monitorlet	2011 年 8 月 23 日 13:34:10	3.20 KB (3,279 バイト)	-
Common.monitorlet	2013 年 5 月 9 日 10:27:37	7.89 KB (8,080 バイト)	-
Disk.monitorlet	2011 年 8 月 23 日 13:34:10	1.77 KB (1,816 バイト)	-
File.monitorlet	2011 年 8 月 23 日 13:34:10	4.62 KB (4,741 バイト)	-
PerfArray.monitorlet	2013 年 5 月 9 日 10:27:37	33.8 KB (34,668 バイト)	-
PerfCounter.monitorlet	2013 年 5 月 9 日 10:31:04	16.0 KB (16,444 バイト)	-
Performance.monitorlet	2013 年 5 月 9 日 10:27:37	7.96 KB (8,161 バイト)	-
Process.monitorlet	2011 年 8 月 23 日 13:34:10	6.08 KB (6,226 バイト)	-
Service.monitorlet	2011 年 8 月 23 日 13:34:10	6.06 KB (6,206 バイト)	-
TextLog.monitorlet	2011 年 8 月 23 日 13:34:10	23.2 KB (23,763 バイト)	-
VERSION	2013 年 4 月 2 日 9:17:50	6 バイト (6 バイト)	-
BomDBMon32.exe	2013 年 11 月 12 日 21:24:21	640 KB (655,872 バイト)	5.0.44.0
BomDBMon64.exe	2013 年 11 月 12 日 21:24:37	917 KB (939,008 バイト)	5.0.44.0
BomVmMon.ini	2013 年 11 月 8 日 13:02:54	18.7 KB (19,199 バイト)	-
BomVmLogViewer.exe	2012 年 11 月 21 日 11:06:14	398 KB (407,552 バイト)	5.0.40.3
BomVmLogViewer.exe.config	2012 年 11 月 14 日 11:30:44	5.57 KB (5,704 バイト)	-
BomVmMon.exe	2015 年 1 月 9 日 18:53:21	12.7 MB (13,330,944 バイト)	5.0.40.10
BomArcMailPop.exe	2014 年 10 月 28 日 15:06:38	288 KB (294,912 バイト)	5.0.31.4
BomVmAct.exe	2014 年 10 月 28 日 19:42:52	11.9 MB (12,534,784 バイト)	5.0.40.4
libey32.dll	2014 年 10 月 28 日 14:51:40	0.97 MB (1,024,000 バイト)	0.9.8.28
MxHelper.dll	2014 年 10 月 28 日 15:10:26	2.48 MB (2,600,960 バイト)	5.0.44.2
ssleay32.dll	2014 年 10 月 28 日 14:52:02	224 KB (229,376 バイト)	0.9.8.28
BOM5Agent.exe	2012 年 1 月 6 日 10:26:42	254 KB (260,096 バイト)	5.0.40.6
BOM5Helper.exe	2014 年 12 月 8 日 9:49:13	112 KB (114,688 バイト)	5.0.42.1

BOM for Windows Ver.5.0 SR4
RUP 2015.03.03 操作マニュアル

2015 年 3 月 3 日 初版
著者 セイ・テクノロジーズ株式会社
発行者 セイ・テクノロジーズ株式会社
発行 セイ・テクノロジーズ株式会社
バージョン Ver.5.0.50

Copyright © 2015 SAY Technologies, Inc. All rights reserved.
