

BOM for Windows Ver.8.0



免責事項

本書に記載された情報は、予告無しに変更される場合があります。セイ・テクノロジーズ株式会社は、本書に関してい かなる種類の保証(商用性および特定の目的への適合性の黙示の保証を含みますが、これに限定されません)もいたし ません。

セイ・テクノロジーズ株式会社は、本書に含まれた誤謬に関しての責任や、本書の提供、履行および使用に関して偶発 的または間接的に起こる損害に対して、責任を負わないものとします。

著作権

本書のいかなる部分も、セイ・テクノロジーズ株式会社からの文書による事前の許可なしには、形態または手段を問わ ず決して複製・配布してはなりません。

商標

本ユーザーズマニュアルに記載されている「BOM」はセイ・テクノロジーズ株式会社の登録商標です。また、本文中の 社名、製品名、サービス名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

なお、本文および図表中では、「TM」(Trademark)、「(R)」(Registered Trademark)は明記しておりません。

目次

本書について 表記について 使用方法 環境説明 第1章 旧リリース版から最新リリース版へのアップグレード方法 1. アップグレードの実行 2. アーカイブデータベースおよび、レポートデータベースのアップグレード 第2章 アップグレードの確認方法

1. Windows 標準コントロールパネルから確認する

2. BOM コントロールパネルから確認する

本書について

表記について

本書では、以下のとおり省略した記載を行う場合があります。

製品名、または省略しない表記	本書での記載(略称)
BOM for Windows Ver.8.0(SRの無いもの)	BOM 8.0 SRなし
BOM for Windows Ver.8.0 SR1	BOM 8.0 SR1
BOM for Windows Ver.8.0 SR2	BOM 8.0 SR2
BOM for Windows Ver.8.0(SRの無いもの)/ BOM for Windows Ver.8.0 SR1 / BOM for Windows Ver.8.0 SR2 の総称	BOM 8.0

使用方法

本書には、BOM 8.0 SRなし、および SR1 から BOM 8.0 SR2へアップグレードするために必要となる、詳細な情報と 手順が記載されています。

- 。 新規でBOM 8.0 SR2をインストールする際の手順ついては、'BOM for Windows Ver.8.0 インストールマニュア ル'を参照してください。
- 本書の使用にあたっては、Microsoft Windows オペレーティングシステムについての実際的な知識と、BOM 8.0の 基本的な知識が必要です。
- 本書には外部のウェブサイトへの URL が記載されている場合があります。
 PDF 形式のユーザーズマニュアルでは使用する PDF リーダーによってこの URL が自動的にリンク化される場合が ありますが、URL に改行が含まれていると正しいリンク先に遷移できません。このような場合は URL をコピー し、ブラウザーに貼り付けて表示してください。
- 本書に更新・訂正などが生じた際は、弊社ウェブサイト上で情報を公開しますので、あわせて参照してください。

環境説明

- 本書では、コンピューターの操作画面として、主にWindows Server 2019で取得した画像を使用しています。お使いの OS によって表示内容が若干異なる場合がありますが、適宜読み替えてください。
- 本書では"ProgramData"フォルダーがCドライブ直下に存在することを前提としています。何らかの理由で移動させている場合は、現況に合わせて読み替えてください。

第1章 旧リリース版から最新リリース版へのアップグレー ド方法

アップグレードの作業は、弊社ウェブサイト(https://www.say-tech.co.jp/)からダウンロードしたパッケージを対象の環境に保存し、展開したファイルから実施してください。USBメモリーや他の記憶媒体からのアップグレードはサポートしていません。

1. アップグレードの実行

- 1. ダウンロードしたBOM 8.0 SR2のパッケージを対象の環境に保存し、任意の場所に展開します。
- 2. 展開したフォルダー内の"autorun.hta"を実行し、インストールランチャーを起動します。

PBOM for Windows Ver.8.0 SR2 インストールランチャー	_		×
BOM			
BOM for Windows Ver.8.0 SR2 インストールランチャー	_		
BOM 8.0 SR2 Readme			
BOM 8.0 SR2 Readme を読む			
● · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
■ Linux オブション			
<mark>■ Oracle オブション</mark>			
SQL Server オプション			
■ VMware オブション			
■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●			
「「「「」」」。 「「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」			
		閉じ	3
Copyright © 2022–2025 SAY Technologies, Inc. All rights reserved.			

- 3. "BOM 8.0 SR2 のインストール"直下にある、"基本製品"をクリックし、セットアップウィザードを起動します。
- 4. アップグレード確認画面が表示されます。問題なければ[はい]ボタンをクリックします。

BOM for \	Windows Ver.8.0 - InstallShield Wizard	\times
?	このセットアップは、「BOM for Windows Ver.8.0」のアップグレードを実行し ます。 続行しますか?	
	はい <u>か</u> いいえ(<u>N</u>)	

※ 本画面のタイトルバーおよびカギカッコ内には現在インストールされているBOM 8.0のバージョンが表示されま

5. "BOM for Windows Ver.8.0 SR2 アップグレードへようこそ"の画面が表示されます。注意事項を確認し、問題が 無い場合にのみ[次へ]ボタンをクリックします。

🔀 BOM for Windows Ver.8.0 SR	2 - InstallShield Wizard X
ی	BOM for Windows Ver.8.0 SR2 アップグレードへようこそ このプログラムは、現在インストールされている BOM for Windows Ver.8.0 を SR2 にアップグレードします。
	以上の注意事項をお読みください。 アップグレードを開始する前に ・BOM マネージャーを終了してください。
	アップグレードを実行すると ・ヘルパーサービスが再起動します。 ・監視サービス、アーカイブサービス、SNMPマネージャーサービス、 集中監視Webサービス、BOMバックアップサービスが停止します。(終了後、コントロールパネルから起動してください。)
	「次へ」をクリックするとアップグレードを開始します。
	< 戻る(<u>B</u>) 次へ(<u>N</u>) > キャンセル

- アップグレードを行う際には以下の点に注意してください。
 - アップグレード前にBOM 8.0関連のコンソールはすべて終了してください。
 - 集中監視Webサービスを同一コンピューターにインストールしている場合は同時にアップグレードされ、
 この際、集中監視Webサービスのスタートアップの種類は元の設定に関わらず"自動"に設定されます。既
 定値は"自動"ですが、スタートアップの種類を変更されている場合は注意してください。
 - BOM ヘルパーサービスはアップグレード中に再起動されます。
 - アップグレードを実行すると、BOM 監視サービス、BOM アーカイブサービス及び、SNMPトラップ受信 機能は停止します。必要に応じて、適宜開始してください。
 - アップグレードを実行すると、保存されたレポートデザインはすべてBOM 8.0 SR2の標準のレポートデザインへ置き換わります。必要に応じて、以下の場所にあるレポートデザインファイルをバックアップしてください。
 - C:¥ProgramData¥SAY Technologies¥BOMW8¥BOM Forms Design¥ReportDesigner

6. アップグレードが自動で実行され、完了すると"InstallShieldウィザードを完了しました"のメッセージが表示されます。

[完了]ボタンをクリックし、ウィザードを終了します。



2. アーカイブデータベースおよび、レポートデータベースのアップグレード

アーカイブデータベースおよびレポートデータベースについて、各リリースで実施された変更を反映するためには、デ ータベースのアップグレードが必要です。

- アップグレードを必要とするデータベースが存在する場合は、データベースが導入されているサーバーで'アップグレードの実行'の内容を実施のうえ、「アーカイブデータベース管理メニュー」および「レポートデータベース管理メニュー」からアップグレード作業を実施してください。
- 「アーカイブデータベース管理メニュー」の操作方法については、'BOM for Windows Ver.8.0 アーカイブユーザ ーズマニュアル'の'BOMアーカイブデータベース管理メニューの使い方'を参照してください。
- 「レポートデータベース管理メニュー」の操作方法については、'BOM Report オプション Ver.8.0 ユーザーズマニ ュアル'の'"BOM 8.0 レポートデータベース管理メニュー"の詳細'を参照してください。

第2章 アップグレードの確認方法

BOM 8.0 SRなし、および SR1 から、BOM 8.0 SR2へアップグレードできていることは、以下の2通りの方法で確認できます。

1. Windows 標準コントロールパネルから確認する

- 1. Windows OS のコントロールパネルから、"プログラムと機能"画面を表示します。
- 2. "名前"列に表示されたプログラム名が、"BOM for Windows Ver.8.0 SR2"になっていることを確認してください。

2. BOM コントロールパネルから確認する

- 1. スタートメニューより、"BOM for Windows Ver.8.0"の"BOM 8.0 コントロールパネル"を選択します。
- 2. 「バージョン」タブを表示します。

この画面では、[ファイルバージョン]ボタンをクリックすることで、BOM 8.0で使用している各ファイルのバージョンも確認できます。

ng BOM コントロールパネル	×
監視サービスアーカイブサービスSNMPマネージャーサービスBOMバックアップサービス集中監視Webサービスツール設定ユーティリティバージョン	
バージョン情報	
製品情報: BOM for Windows Ver.8.0 SR2 Copyright (C) 2022-2025 セイ・テクノロジーズ株式会社	
ファイルバージョン(⊻)	
閉じる(<u>C</u>) ヘルプ	

BOM for Windows Ver.8.0 アップグレードマニュアル

2023年12月25日 初版 2025年1月31日 改訂版

著者・発行者・発行

セイ・テクノロジーズ株式会社

バージョン 8.0.20.0

(C) 2023 SAY Technologies, Inc.